

Dotec-Audio DeeGraphComp

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeGraphComp をご購入頂き誠にありがとうございます！
本 VST プラグインは下記の特徴を持つコンプレッサーです。

- ・グラフィック EQ のような操作で各レベルのダイナミクスを調整します。
- ・低い音量を増幅し、高い音量を圧縮する処理が各レベルに設定できます。
- ・各スライダーを調整して自由なコンプレッションカーブを作成できます。
- ・オリジナル特性のコンプレッサーからクリエイティブエフェクトまで設定で変化します。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「**64bit**」フォルダ以下のファイルを、32 ビット版である場合は「**32bit**」フォルダ以下のファイルを使用して下さい。

2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「**install.pkg**」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeGraphComp を有効にします。オフでバイパスされます。

RESET ボタン:

スライダーをリセットします。

-30~-3dB スライダー:

各レベルを上回る設定の場合はエキスパンダー、下回る場合はコンプレッサーとして動作します。

INPUT:

入力ゲインを-20dB~+20dB で調整します。
ダブルクリックで 0dB にリセットされます。

SHAPE:

変化の強さを表します。
数値が高いほど強制的に設定レベルへ近づけます。

ATTACK:

アタックタイムを 0ms~100ms で調整します。
設定したタイムで徐々に圧縮されます。

RELEASE:

リリースタイムを 15ms~300ms で調整します。
設定したタイムで徐々に圧縮を開放します。

OUTPUT:

出力ゲインを-20dB~+20dB で調整します。
ダブルクリックで 0dB にリセットされます。

シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「**Registration**」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。
無事認証が完了すれば「**Registration**」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。